NAVODILA V SLOVENŠČINI

Nastavitev strežnika podatkovne baze

Pretvorba podatkovne baze ter nastavitev samodejnega zagona ali storitve; zgodovinska navodila FastObjects iz leta 2019.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026

Nemška izvorna izdaja: 2019

Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.

Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.

Obseg strežniškega postopka

Migracija FastObjects 9.5/12.0 izhaja iz izvorne izdaje. Ime izvršne datoteke in njena pot morata ustrezati dejanski strežniški namestitvi. Postopek samodejnega zagona je v besedilu opisan v celoti.

Nastavitev strežnika podatkovne baze

Med namestitvijo na strežniku podatkovne baze poteka pretvorba podatkovne baze.

Pretvorba podatkovne baze na strežniku iz trenutne v novo različico traja nekaj časa.

Naše dosedanje izkušnje:


- 2 GB, samostojno delovno mesto s trenutno različico: 2 min
- 2 GB, samostojno delovno mesto s starejšo različico: 10 min
- 22 GB, baza omrežne licence z različico od poletja 2018: 1 ura 45 minut
- 40 GB, baza omrežne licence z različico od jeseni 2018: 1 ura 15 min

Obremenitev procesorjev strežnika je zelo majhna (3–10 %), delovni pomnilnik pa je zaseden do 98 %. To kaže, da pretvorba še poteka.

Bodite potrpežljivi, če se zdi, da se program ne odziva. Deluje v ozadju; pri zelo veliki podatkovni bazi lahko tudi 2 ali 3 ure, čemur se ni mogoče izogniti.


Na strežniku podatkovne baze zaprite staro strežniško programsko opremo in jo odstranite iz samodejnega zagona ali onemogočite storitev.

Odprite Storitve in poiščite storitev **FastObjects Server 9.5**. V njenih **lastnostih** jo nastavite na **Onemogočeno.**




© Compass Software 2019

Nastavitev strežnika podatkovne baze



Nato namestite novo različico programske opreme za stopnišča. Po uspešni namestitvi imate dve možnosti:


1. V samodejni zagon dodajte bližnjico do **FastObjectsServer.exe** (datoteko .exe najdete v mapi, kamor ste namestili program za stopnišča, v podmapi PoetObjectServer). (Tipka Windows + R -> vnesite »shell:startup«)




© Compass Software 2019

ali


2. Program nastavite kot storitev. V meniju Start odprite mapo Compass Software. Tam kot **skrbnik** zaženite **Strežnik podatkovne baze**.



Nato se v **območju za obvestila opravilne vrstice** (spodaj ob uri kliknite mali ^) prikaže program »FastObjects Server 12.0«. Dvakrat ga kliknite!



V **Options -> Configure as Service** namestite storitev in kliknite **Ok**.





© Compass Software 2019

Nastavitev strežnika podatkovne baze

Zdaj zaprite strežniško aplikacijo.

Storitev je zdaj nastavljena in bo na voljo ob naslednjem zagonu strežnika oziroma po ročnem zagonu (tipka Windows + R -> vnesite »services.msc«):





© Compass Software 2019