NAVODILA V SLOVENŠČINI

Nastavitev požarnega zidu

Pravila za komunikacijo s strežnikom podatkovne baze; ime izvršne datoteke preveriti v dejanski namestitvi.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026

Nemška izvorna izdaja: 2019

Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.

Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.

Preverite datoteko nameščenega strežnika

Izvorni navodili navajata FastObjectsServer.exe oziroma FastObjectServer.exe. Pri izbiri pravila preverite dejansko ime in pot izvršne datoteke na strežniku. Ptserv32.exe se nanaša na starejše različice, navedene v besedilu.


Nastavitev požarnega zidu

Za nastavitev požarnega zidu za Compass Software morate ustvariti dve novi pravili.


1.1 Pravilo RPC Dynamic Ports

Pritisnite **tipko Windows** + **R**, vnesite ***wf.msc*** in pritisnite **Enter**.






Odprite **Pravila za vhodne povezave** in ustvarite **Novo pravilo**.




Pod **Koraki** je razdelek **Program**. Izberite **Program** in nato **Vsi programi**. Kliknite **Naprej**!




© Compass Software 2019

V naslednjem oknu izberite **Dovoli povezavo** in kliknite **Naprej**.




Nato **odstranite** kljukico pri **Javno**.




© Compass Software 2019

Ko kliknete **Naprej**, poimenujte pravilo **RPC Dynamic Ports** in kliknite **Dokončaj.**




Odprite lastnosti pravkar ustvarjenega pravila RPC Dynamic Ports.



© Compass Software 2019

Nastavitev požarnega zidu za Compass Software

Na zavihku **Protokoli in vrata** nastavite **vrsto protokola** na **TCP**, **Lokalna vrata** na **Dinamična vrata RPC** in **Oddaljena vrata** na **Vsa vrata**.




© Compass Software 2019


1.2 Pravilo Poet DB Server

Nato dodajte novo pravilo za datoteko strežnika Poet.

V razdelku **Pravila za vhodne povezave** dodajte **Novo pravilo**.




Pod **Koraki** izberite **Program**. Izberite **Ta pot programa**, kliknite **Prebrskaj** in odprite mapo, v katero ste namestili Compass Software. V njej je podmapa **PoetObjectServer**.



Zdaj sledi pomemben korak:


Če uporabljate Compass Software različice **10.9.x.x** ali starejše, izberite **ptserv32.exe**.

Če uporabljate Compass Software različice **10.10.x.x** ali novejše, izberite **FastObjectServer.exe**.




© Compass Software 2019

Nato v naslednjem oknu izberite **Dovoli povezavo** in kliknite **Naprej**.




Pomembno: **odstranite** kljukico pri **Javno**.



© Compass Software 2019

Ko kliknete **Naprej**, v naslednjem oknu poimenujte pravilo. Vnesite **Poet DB Server** in kliknite **Dokončaj**.

Če uporabljate Compass Software različice **10.10.x.x** ali novejše, pravilo poimenujte **Poet DB Server 12.0**



© Compass Software 2019