GUIDA IN ITALIANO

Installazione licenza di rete

Server database, chiave di licenza condivisa e configurazione delle postazioni client.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026

Edizione originale tedesca: 2021

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell'edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell'edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.

Compass Software

INSTALLAZIONE LICENZA DI RETE



ISTRUZIONI PER L'USO

© Compass Software GmbH 2021
Tutti i diritti riservati

Indice

Cos'è la licenza di rete? 3
Requisiti della licenza di rete 3
Installare server database, server della chiave e postazione 5
Impostazioni Compass Lizenz Server 8
Installazione client 14
Procedura di installazione 14
Installazione server database 18
Installazione server della chiave 23
Procedura di installazione 23
Impostazioni Compass Lizenz Server 27

© Compass Software 2021

Cos'è la licenza di rete?

Permette di accedere contemporaneamente da più postazioni ai dati e a una chiave di licenza condivisa.

Tutti i dati (progetti, moduli, schemi di foratura, profili barre, macchine ecc.) sono memorizzati in un punto centrale e accessibili dalle postazioni.

Requisiti della licenza di rete

La licenza di rete differisce dalla singola soprattutto per due punti:


- Tutte le postazioni devono accedere al computer col database.
- Tutte le postazioni devono accedere al computer con la chiave di licenza.

Server database e server della chiave possono stare sullo stesso computer.

Tutti i computer devono essere collegati in rete tramite TCP/IP.

Verificare la rete con PING. Nella riga di comando DOS digitare:

ping <Rechnername> oppure **ping** <IP Adresse>



Se la rete è corretta, il computer di destinazione risponde rapidamente. Errori di trasmissione producono messaggi corrispondenti.

Risolvere gli errori prima di proseguire.

Distributed Component Object Model (DCOM) deve essere installato e attivo su server database, server della chiave e client.

Normalmente DCOM è già presente sui computer attuali.

© Compass Software 2021

Verificarlo comunque come descritto nei passaggi dettagliati.

I server database e della chiave devono rimanere accesi finché una postazione usa il sistema.

Configurazione consigliata:

Server database con Windows Server più recente, usato anche come server della chiave: serve una porta USB.

È possibile installare server database, server della chiave e/o postazione sullo stesso computer.

È utile, ad esempio, in una rete di due postazioni dove una funge anche da server database e della chiave.

Per dettagli hardware, consultare i requisiti di sistema.

Richiederli dal portale di assistenza
www.service.compass-software.de.

L'installazione richiede sempre diritti di **amministratore**, sia sui server sia sulle postazioni.

Durante l'installazione chiudere tutte le altre applicazioni!

Per domande o problemi di installazione, contattare l'assistenza:

www.service.compass-software.de

© Compass Software 2021

Installare server database, server della chiave e postazione

Questa variante serve quando il computer dei server deve essere anche un client per progettare.

Per installare server database, server della chiave e postazione, la chiave deve essere collegata a **questo** computer!

Procedura di installazione

Avviare l'EXE scaricato oppure inserire il CD. Se il programma non parte dopo poco, l'avvio automatico potrebbe essere disattivato: avviare **CDStart.exe** nella radice del CD.

Nella schermata iniziale scegliere la lingua dalle bandiere e fare clic su **Installazione**.




Dopo **Avanti** compare Treppensoftware- Programme ND Setup.

© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

Scegliere Installazione multipostazione (rete).



Fare clic su **Avanti**.

Scegliere una cartella di installazione su disco locale del computer, poi **Avanti**.


Definire la cartella temporanea, anch'essa su disco locale, poi **Avanti**.

Scegliere i componenti da installare.

Treppensoftware-Programme Konfiguration è obbligatorio e non può essere deselezionato.

Per questa variante selezionare:

- Treppensoftware-Programme Anwendungen
- Database
- almeno una lingua disponibile
- Server database
- Client database
- Client chiave di licenza
- Server chiave di licenza



Fare clic su **Avanti**.

© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Inserire nome/IP del server database e cartella locale dei file database.

La cartella deve essere su un'unità fisica: non usare unità mappate, SUBST, memoria USB o dischi esterni.

Nota

Durante l'installazione, usare su **tutte** le postazioni lo stesso nome o lo stesso IP.



Non usare il nome su una postazione e l'IP su un'altra!

Fare clic su **Avanti**.

Proseguire e seguire i dialoghi fino alla fine.

Alla fine viene chiesto se avviare automaticamente il server database all'accensione. Preferire **Sì**.

Con **No**, occorre avviarlo manualmente ogni volta (Start / Programmi / Compass Software / Server database) prima di usare la licenza di rete.

L'installazione termina interrogando la chiave e poi si chiude.


© Compass Software 2021

Impostazioni Compass Lizenz Server


Definire ora quali utenti di rete possono accedere al computer.

Aprire **Gestione utenti**.

Clic destro su Start Windows, **Esegui**, poi **compmgmt.msc**.




In Gestione computer, **Sistema / Utenti e gruppi locali**, aprire **Gruppi**. Nell'elenco si trova **Utenti COM distribuiti**.



© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Clic destro sul gruppo, **Aggiungi al gruppo**, poi scegliere gli utenti del software per scale.



Avviare la configurazione Compass (**Start / Programmi / Compass Software / Configurazione**).
Importante: clic destro, **Esegui come amministratore**.


Altrimenti di solito manca l'accesso al registro e compare un messaggio.




© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

In **Sistema** scegliere **Impostazioni server**.




Selezionare **Postazione** con il pulsante sinistro, poi aprire **Proprietà** con il destro.




© Compass Software 2021

Nella scheda **Proprietà predefinite**, verificare che DCOM sia attivo:



Chiudere con **OK**.

Nel menu precedente, in **Configurazione DCOM**, clic destro su Compass Licence Server, poi **Proprietà**.




© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Nella scheda **Sicurezza** attivare Usa autorizzazioni **personalizzate** di **accesso** e **Usa autorizzazioni di avvio personalizzate**.

Aprire sia **Autorizzazioni di avvio e attivazione** sia **Autorizzazioni di accesso** facendo clic su **Modifica**.




Aggiungere il gruppo **Utenti COM distribuiti**, che contiene già gli utenti del software.



Chiudere con **Ok**.


© Compass Software 2021

Dopo aver aggiunto il gruppo, attivare tutte le caselle nelle autorizzazioni.



Chiudere i menu con **OK** fino a tornare alle proprietà.

Nella scheda Identità scegliere **Questo utente**. Con **Sfoglia** scegliere un account amministratore e inserire due volte la password.



Chiudere tutte le finestre con **OK**.

Riavviare infine il PC; il programma dovrebbe partire dall'icona desktop.

Se non parte, contattare l'assistenza:

www.service.compass-software.de

© Compass Software 2021

Installazione della postazione (client)

I client progettano scale e generano programmi CNC, accedendo al database centrale tramite rete.


Procedura di installazione

Avviare l'EXE scaricato oppure inserire il CD. Se il programma non parte dopo poco, l'avvio automatico potrebbe essere disattivato: avviare **CDStart.exe** nella radice del CD.

Nella schermata iniziale scegliere la lingua dalle bandiere e fare clic su **Installazione**.

Dopo **Avanti** compare Treppensoftware- Programme ND Setup.

Scegliere Installazione multipostazione (rete).



Fare clic su **Avanti**.

Scegliere la cartella di installazione, che deve trovarsi su un disco locale del computer.

Fare clic su **Avanti**.

Definire la cartella temporanea, anch'essa su disco locale.

Fare clic su **Avanti**.

© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Scegliere i componenti da installare.

Treppensoftware-Programme Konfiguration è obbligatorio e non può essere deselezionato.

Per questa variante selezionare:

- Treppensoftware-Programme Anwendungen
- almeno una lingua disponibile
- Client database
- Client chiave di licenza



Fare clic su **Avanti**.


Inserire nome/IP del server database e cartella dei file database. Il percorso deve essere identico a quello locale del server, visto dal server stesso.

© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

Nota

Usare lo stesso nome o IP su **tutte** le postazioni. **Non** usare il nome su una e l'IP su un'altra!



Fare clic su **Avanti**.

© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Inserire nome/IP del server della chiave di licenza.

Nota

Durante l'installazione, usare su **tutte** le postazioni lo stesso nome o lo stesso IP.

Non usare il nome su una postazione e l'IP su un'altra!



Proseguire e seguire i dialoghi fino alla fine.

Il programma di installazione si chiude.

Il programma dovrebbe ora partire dall'icona desktop.

Se non parte, contattare l'assistenza:

www.service.compass-software.de

Installare le altre postazioni nello stesso modo.

© Compass Software 2021

Installazione del server database

Questa variante serve quando server database e della chiave devono funzionare su computer diversi.

Per installare il server database, la chiave deve essere collegata a **un altro** computer e disponibile per l'uso, non durante l'installazione!

Procedura di installazione

Avviare l'EXE scaricato oppure inserire il CD.

Se il programma non parte dopo poco, l'avvio automatico potrebbe essere disattivato: avviare **CDStart.exe** nella radice del CD.

Nella schermata iniziale scegliere la lingua dalle bandiere e fare clic su **Installazione**.




Dopo **Avanti** compare Treppensoftware- Programme ND Setup.

© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

Scegliere Installazione multipostazione (rete).



Fare clic su **Avanti**.

Scegliere la cartella di installazione, che deve trovarsi su un disco locale del computer.

Fare clic su **Avanti**.

Definire la cartella temporanea, anch'essa su disco locale.

Fare clic su **Avanti**.

© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Scegliere i componenti da installare.

Treppensoftware-Programme Konfiguration è obbligatorio e non può essere deselezionato.

Per questa variante selezionare:

- Treppensoftware-Programme Anwendungen
- Database
- almeno una lingua disponibile
- Server database
- Client database
- Client chiave di licenza



Fare clic su **Avanti**.

Inserire nome/IP del server database e cartella dove installare i file database.

La cartella deve essere su un'unità fisica: non usare unità mappate, SUBST, memoria USB o dischi esterni.


© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

Nota

Durante l'installazione, usare su **tutte** le postazioni lo stesso nome o lo stesso IP.

Non usare il nome su una postazione e l'IP su un'altra!



Fare clic su **Avanti**.


© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

Inserire nome/IP del server della chiave di licenza.

Nota

Durante l'installazione, usare su **tutte** le postazioni lo stesso nome o lo stesso IP.



Non usare il nome su una postazione e l'IP su un'altra!

Proseguire e seguire i dialoghi fino alla fine.

Alla fine viene chiesto se avviare automaticamente il server database all'accensione. Preferire **Sì**.

Con **No**, occorre avviarlo manualmente ogni volta (Start / Programmi / Compass Software / Server database) prima di usare la licenza di rete.

L'installazione termina interrogando la chiave, poi si chiude.

© Compass Software 2021

Installazione del server della chiave

Questa variante serve quando server database e della chiave devono funzionare su computer diversi.

Procedura di installazione

Avviare l'EXE scaricato oppure inserire il CD. Se il programma non parte dopo poco, l'avvio automatico potrebbe essere disattivato: avviare **CDStart.exe** nella radice del CD.

Nella schermata iniziale scegliere la lingua dalle bandiere e fare clic su **Installazione**.




Dopo **Avanti** compare Treppensoftware- Programme ND Setup.

© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

Scegliere Installazione multipostazione (rete).



Fare clic su **Avanti**.

Scegliere la cartella di installazione, che deve trovarsi su un disco locale del computer.

Fare clic su **Avanti**.

Definire la cartella temporanea, anch'essa su disco locale, poi **Avanti**.

© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Scegliere i componenti da installare.

Treppensoftware-Programme Konfiguration è obbligatorio e non può essere deselezionato.

Per questa variante selezionare:

- Treppensoftware-Programme Konfiguration
- almeno una lingua disponibile
- Client database
- Client chiave di licenza
- Server chiave di licenza



Fare clic su **Avanti**.

© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Inserire nome/IP del server database e percorso dei file database visto dal server.

Nota

Durante l'installazione, usare su **tutte** le postazioni lo stesso nome o lo stesso IP.

Non usare il nome su una postazione e l'IP su un'altra!



Fare clic su **Avanti**.

Proseguire e seguire i dialoghi fino alla fine.

L'installazione termina interrogando la chiave.

Il programma di installazione si chiude.


© Compass Software 2021

Impostazioni Compass Lizenz Server


Definire ora quali utenti di rete possono accedere al computer.

Aprire **Gestione utenti**.

Clic destro su Start Windows, **Esegui**, poi **compmgmt.msc**.




In Gestione computer, **Sistema / Utenti e gruppi locali**, aprire **Gruppi**. Nell'elenco si trova **Utenti COM distribuiti**.




© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

Clic destro sul gruppo, **Aggiungi al gruppo**, poi scegliere gli utenti del software per scale.



Avviare la configurazione Compass (**Start / Programmi / Compass Software / Configurazione**).
Importante: clic destro, **Esegui come amministratore**.




Altrimenti di solito manca l'accesso al registro e compare un messaggio.


© Compass Software 2021

Installazione licenza di rete

In **Sistema** scegliere **Impostazioni server**.




Selezionare **Postazione** con il pulsante sinistro, poi aprire **Proprietà** con il destro.




© Compass Software 2021

Nella scheda **Proprietà predefinite**, verificare che DCOM sia attivo:



Chiudere con **OK**.




Nel menu precedente, in **Configurazione DCOM**, clic destro su Compass Licence Server, poi **Proprietà**.

Nella scheda **Sicurezza** attivare Usa autorizzazioni **personalizzate** di **accesso** e **Usa autorizzazioni di avvio personalizzate**.

© Compass Software 2021


Installazione licenza di rete

Aprire sia **Autorizzazioni di avvio e attivazione** sia **Autorizzazioni di accesso** facendo clic su **Modifica**.




Il gruppo degli utenti Compass Software probabilmente non è ancora nell'elenco.

Aggiungere il gruppo **Utenti COM distribuiti**, che contiene già gli utenti del software.




Dopo aver aggiunto il gruppo, attivare tutte le caselle nelle autorizzazioni.

© Compass Software 2021



Chiudere i menu con **OK** fino a tornare alle proprietà.

Nella scheda Identità scegliere **Questo utente**. Con **Sfoglia** scegliere un account amministratore e inserire due volte la password.



Chiudere tutte le finestre con **OK**.

Se il programma non si avvia su un client, contattare:
Support: www.service.compass-software.de.

© Compass Software 2021