GUIDA IN ITALIANO

Configurazione del server database

Migrazione FastObjects 9.5/12.0, servizi e avvio automatico del server database.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026

Edizione originale tedesca: 2019

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell'edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell'edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.

Ambito della procedura server

La migrazione FastObjects 9.5/12.0 appartiene all'edizione originale. Il nome e il percorso dell'eseguibile devono corrispondere al server effettivamente installato. La procedura di avvio automatico è stata completata nella traduzione italiana.

Configurazione del server database

Durante l'installazione sul server database, il database viene convertito.

La conversione del database sul server dalla versione attuale alla nuova versione richiede un certo tempo.

Dati rilevati finora:


- 2 GB, postazione singola con versione attuale: 2 min
- 2 GB, postazione singola con versione precedente: 10 min
- 22 GB, database con licenza di rete e versione dall'estate 2018: 1 ora e 45 minuti
- 40 GB, database con licenza di rete e versione dall'autunno 2018: 1 ora e 15 min

I processori del server vengono utilizzati in percentuale molto ridotta (3–10%), mentre la memoria viene occupata fino al 98%. Ciò indica che la conversione è ancora in corso.

Attendere con pazienza se il programma sembra non rispondere. Continua a lavorare in background, anche per 2 o 3 ore con un database molto grande: questa attesa è inevitabile.


Sul server database, chiudere il vecchio software server e rimuoverlo dall'avvio automatico oppure disattivare il servizio.

Aprire Servizi e cercare **FastObjects Server 9.5**. Aprirne le **proprietà** e impostare il servizio su **Disabilitato.**




© Compass Software 2019

Configurazione del server database



Installare quindi la nuova versione del software per scale. Dopo l'installazione sono disponibili due possibilità:


1. Creare un collegamento a **FastObjectsServer.exe** nella sottocartella PoetObjectServer dell'installazione. Aprire Esecuzione automatica con Windows+R e shell:startup, quindi inserirvi il collegamento.




© Compass Software 2019

oppure


2. Configurare il programma come servizio. Aprire il menu Start e la cartella Compass Software. Avviare **Server database** come **amministratore**.



Nell'**area di notifica della barra delle applicazioni** (in basso, dove compare l'ora; fare clic sulla piccola ^) si trova ora "FastObjects Server 12.0". Fare doppio clic!



Installare il servizio da **Options ->Configure as Service** e fare clic su **Ok**.





© Compass Software 2019

Configurazione del server database

Chiudere ora l'applicazione server.

Il servizio è ora configurato e sarà disponibile al successivo avvio del server (o dopo un avvio manuale) (Tasto Windows + R -> inserire "services.msc"):





© Compass Software 2019