

Nastavitev strežnika podatkovne baze

Med namestitvijo na strežniku podatkovne baze poteka pretvorba podatkovne baze.

Pretvorba podatkovne baze na strežniku iz trenutne v novo različico traja nekaj časa.

Naše dosedanje izkušnje:


- 2 GB, samostojno delovno mesto s trenutno različico: 2 min
- 2 GB, samostojno delovno mesto s starejšo različico: 10 min
- 22 GB, baza omrežne licence z različico od poletja 2018: 1 ura 45 minut
- 40 GB, baza omrežne licence z različico od jeseni 2018: 1 ura 15 min

Obremenitev procesorjev strežnika je zelo majhna (3–10 %), delovni pomnilnik pa je zaseden do 98 %. To kaže, da pretvorba še poteka.


Bodite potrpežljivi, če se zdi, da se program ne odziva. Deluje v ozadju; pri zelo veliki podatkovni bazi lahko tudi 2 ali 3 ure, čemur se ni mogoče izogniti.

Na strežniku podatkovne baze zaprite staro strežniško programsko opremo in jo odstranite iz samodejnega zagona ali onemogočite storitev.

Odprite Storitve in poiščite storitev **FastObjects Server 9.5**. V njenih **lastnostih** jo nastavite na **Onemogočeno**.




Nastavitev strežnika podatkovne baze



Nato namestite novo različico programske opreme za stopnišča. Po uspešni namestitvi imate dve možnosti:


1. V samodejni zagon dodajte bližnjico do **FastObjectsServer.exe** (datoteko .exe najdete v mapi, kamor ste namestili program za stopnišča, v podmapi PoetObjectServer). (Tipka Windows + R -> vnesite »shell:startup«)



Nastavitev strežnika podatkovne baze

ali


- Program nastavite kot storitev. V meniju Start odprite mapo Compass Software. Tam kot **skrbnik** zaženite **Strežnik podatkovne baze**.



Nato se v **območju za obvestila opravilne vrstice** (spodaj ob uri kliknite mali ^) prikaže program »FastObjects Server 12.0«. Dvakrat ga kliknite!



V **Options -> Configure as Service** namestite storitev in kliknite **Ok**.



Nastavitev strežnika podatkovne baze

Zdaj zaprite strežniško aplikacijo.

Storitev je zdaj nastavljena in bo na voljo ob naslednjem zagonu strežnika oziroma po ročnem zagonu (tipka Windows + R -> vnesite »services.msc«):

