GUIDA IN ITALIANO

Configurazione del firewall

Regole di comunicazione per Compass Software e per il server database.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026

Edizione originale tedesca: 2019

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell’edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell’edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.

Nome dell’eseguibile server

La guida del database indica FastObjectsServer.exe. Prima di selezionare il programma nella regola, verificare il file e il percorso del server installato. Le indicazioni per ptserv32.exe si riferiscono alle versioni precedenti specificate nel testo.


Configurazione firewall

Per configurare il firewall per Compass Software, creare due nuove regole.


1.1 Regola RPC Dynamic Ports

Premere **Windows** + **R**, digitare ***wf.msc*** e premere **Enter**.






Aprire **Regole in ingresso** e creare una **Nuova regola**.




In **Passaggi** scegliere **Programma**, poi **Tutti i programmi** e **Avanti**!




© Compass Software 2019

Nella finestra successiva scegliere **Consenti connessione**, poi **Avanti**.




Disattivare poi **Pubblico**.




© Compass Software 2019

Dopo **Avanti**, chiamare la regola **RPC Dynamic Ports** e fare clic su **Fine**

.




Aprire le proprietà della regola RPC Dynamic Ports appena creata.



© Compass Software 2019

Nella scheda **Protocolli e porte,** impostare **Tipo di protocollo** su **TCP**, Porta locale su **Porte RPC dinamiche** e **Porta remota** su **Tutte le porte**.




© Compass Software 2019


1.2 Regola Poet DB Server

Creare poi una nuova regola per il file Poet Server.

In **Regole in ingresso** aggiungere una **Nuova regola.**




In **Passaggi** scegliere **Programma**, poi **Questo percorso programma**. Con **Sfoglia** aprire la cartella di installazione Compass Software e la sottocartella **PoetObjectServer**.



Punto importante:


Scegliere **ptserv32.exe** per Compass Software **10.9.x.x** o precedente.

Da Compass **10.10.x.x** verificare il file del server installato (**FastObjectsServer.exe** nella guida database).




© Compass Software 2019

Nella finestra successiva scegliere **Consenti connessione** e fare clic su **Avanti**.




Importante: **disattivare Pubblico**.



© Compass Software 2019

Dopo **Avanti**, nella finestra successiva chiamare la regola **Poet DB Server** e fare clic su **Fine**.

Con Compass Software **10.10.x.x** o successivo, chiamare la regola
Poet DB Server 12.0



© Compass Software 2019