


Nastavitev požarnega zidu za Compass Software

Nastavitev požarnega zidu


Za nastavitev požarnega zidu za Compass Software morate ustvariti dve novi pravili.

1.1 Pravilo RPC Dynamic Ports


Pritisnite **tipko Windows + R**, vnesite **wf.msc** in pritisnite **Enter**.



Odprite **Pravila za vhodne povezave** in ustvarite **Novo pravilo**.




Pod **Koraki** je razdelek **Programm**. Izberite **Programm** in nato **Vsi programi**. Kliknite **Naprej!**



Nastavitev požarnega zidu za Compass Software

V naslednjem oknu izberite **Dovoli povezavo** in kliknite **Naprej**.



Assistent für neue eingehende Regel

Aktion

Legen Sie die Aktion fest, die ausgeführt werden soll, wenn eine Verbindung die in der Regel angegebenen Bedingungen erfüllt.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion**
- Profil
- Name

Welche Aktion soll durchgeführt werden, wenn eine Verbindung die angegebenen Bedingungen erfüllt?

☒ **Verbindung zulassen** ←

Dies umfasst sowohl mit IPsec geschützte als auch nicht mit IPsec geschützte Verbindungen.

☐ **Verbindung zulassen, wenn sie sicher ist**


Dies umfasst nur mithilfe von IPsec authentifizierte Verbindungen. Die Verbindungen werden mit den Einstellungen in den IPsec-Eigenschaften und -regeln im Knoten "Verbindungssicherheitsregel" gesichert.

Anpassen...

☐ **Verbindung blockieren**

< Zurück Weiter > Abbrechen

Nato **odstranite** kljukico pri **Javno**.



Assistent für neue eingehende Regel

Profil

Geben Sie die Profile an, für die diese Regel zutrifft.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil**
- Name

Wann wird diese Regel angewendet?

☒ **Domäne**

Wird angewendet, wenn ein Computer mit der Firmendomäne verbunden ist.

☒ **Privat**

Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem privaten Netzwerk (z.B. zu Hause oder am Arbeitsplatz) verbunden ist.

☐ **Öffentlich**


Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden ist.

Haken entfernen →


< Zurück Weiter > Abbrechen

Nastavitev požarnega zidu za Compass Software

Ko kliknete **Naprej**, poimenujte pravilo **RPC Dynamic Ports** in kliknite **Dokončaj**.




Odprite lastnosti pravkar ustvarjenega pravila RPC Dynamic Ports.



Nastavitev požarnega zidu za Compass Software

Na zavihku **Protokoli in vrata** nastavite **vrsto protokola** na **TCP**, **Lokalna vrata** na **Dinamična vrata RPC** in **Oddaljena vrata** na **Vsa vrata**.




Nastavitev požarnega zidu za Compass Software


1.2 Pravilo Poet DB Server

Nato dodajte novo pravilo za datoteko strežnika Poet.

V razdelku **Pravila za vhodne povezave** dodajte **Novo pravilo**.




Pod **Koraki** izberite **Program**. Izberite **Ta pot programa**, kliknite **Prebrskaj** in odprite mapo, v katero ste namestili Compass Software. V njej je podmapa **PoetObjectServer**.



Zdaj sledi pomemben korak:


Če uporabljate Compass Software različice **10.9.x.x** ali starejše, izberite **ptserv32.exe**.

Če uporabljate Compass Software različice **10.10.x.x** ali novejše, izberite **FastObjectServer.exe**.



Nastavitev požarnega zidu za Compass Software

Nato v naslednjem oknu izberite **Dovoli povezavo** in kliknite **Naprej**.



Assistent für neue eingehende Regel

Aktion

Legen Sie die Aktion fest, die ausgeführt werden soll, wenn eine Verbindung die in der Regel angegebenen Bedingungen erfüllt.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion**
- Profil
- Name

Welche Aktion soll durchgeführt werden, wenn eine Verbindung die angegebenen Bedingungen erfüllt?

☒ **Verbindung zulassen**
Dies umfasst sowohl mit IPsec geschützte als auch nicht mit IPsec geschützte Verbindungen.


☐ **Verbindung zulassen, wenn sie sicher ist**
Dies umfasst nur mithilfe von IPsec authentifizierte Verbindungen. Die Verbindungen werden mit den Einstellungen in den IPsec-Eigenschaften und -regeln im Knoten "Verbindungssicherheitsregel" gesichert.

Anpassen...

☐ **Verbindung blockieren**

< Zurück Weiter > Abbrechen

Pomembno: odstranite kljukico pri Javno.



Assistent für neue eingehende Regel

Profil

Geben Sie die Profile an, für die diese Regel zutrifft.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil**
- Name

Wann wird diese Regel angewendet?

☒ **Domäne**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit der Firmendomäne verbunden ist.

☒ **Privat**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem privaten Netzwerk (z.B. zu Hause oder am Arbeitsplatz) verbunden ist.


☐ **Öffentlich**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden ist.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Nastavitev požarnega zidu za Compass Software

Ko kliknete **Naprej**, v naslednjem oknu poimenujte pravilo. Vnesite **Poet DB Server** in kliknite **Dokončaj**.

Če uporabljate Compass Software različice **10.10.x.x** ali novejše, pravilo poimenujte **Poet DB Server 12.0**



Assistent für neue eingehende Regel

Name

Geben Sie den Namen und die Beschreibung dieser Regel an.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil
- Name**

Name: Poet DB Server

Beschreibung (optional):

< Zurück Fertig stellen Abbrechen