


Configurazione firewall Compass Software

Configurazione firewall


Per configurare il firewall per Compass Software, creare due nuove regole.

1.1 Regola RPC Dynamic Ports


Premere **Windows + R**, digitare **wf.msc** e premere **Enter**.



Aprire **Regole in ingresso** e creare una **Nuova regola**.




In **Passaggi** scegliere **Programma**, poi **Tutti i programmi e Avanti!**




Configurazione firewall Compass Software

Nella finestra successiva scegliere **Consenti connessione**, poi **Avanti**.




Disattivare poi Pubblico.




Configurazione firewall Compass Software

Dopo **Avanti**, chiamare la regola **RPC Dynamic Ports** e fare clic su **Fine**




Aprire le proprietà della regola RPC Dynamic Ports appena creata.



Configurazione firewall Compass Software

Nella scheda **Protocolli e porte**, impostare **Tipo di protocollo** su **TCP**, Porta locale su **Porte RPC dinamiche** e **Porta remota** su **Tutte le porte**.




Configurazione firewall Compass Software


1.2 Regola Poet DB Server

Creare poi una nuova regola per il file Poet Server.

In **Regole in ingresso** aggiungere una **Nuova regola**.




In **Passaggi** scegliere **Programma**, poi **Questo percorso programma**. Con **Sfogliare** aprire la cartella di installazione Compass Software e la sottocartella **PoetObjectServer**.



Punto importante:


Scegliere **ptserv32.exe** per Compass Software **10.9.x.x** o precedente.

Scegliere **FastObjectServer.exe** per Compass Software **10.10.x.x** o successivo.



Configurazione firewall Compass Software

Nella finestra successiva scegliere **Consenti connessione** e fare clic su **Avanti**.



Assistent für neue eingehende Regel

Aktion
Legen Sie die Aktion fest, die ausgeführt werden soll, wenn eine Verbindung die in der Regel angegebenen Bedingungen erfüllt.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion**
- Profil
- Name

Welche Aktion soll durchgeführt werden, wenn eine Verbindung die angegebenen Bedingungen erfüllt?

☒ **Verbindung zulassen**
Dies umfasst sowohl mit IPsec geschützte als auch nicht mit IPsec geschützte Verbindungen.


☐ **Verbindung zulassen, wenn sie sicher ist**
Dies umfasst nur mithilfe von IPsec authentifizierte Verbindungen. Die Verbindungen werden mit den Einstellungen in den IPsec-Eigenschaften und -regeln im Knoten "Verbindungssicherheitsregel" gesichert.

☐ **Verbindung blockieren**

Anpassen...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Importante: disattivare Pubblico.



Assistent für neue eingehende Regel

Profil
Geben Sie die Profile an, für die diese Regel zutrifft.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil**
- Name

Wann wird diese Regel angewendet?

☒ **Domäne**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit der Firmendomäne verbunden ist.

☒ **Privat**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem privaten Netzwerk (z.B. zu Hause oder am Arbeitsplatz) verbunden ist.


☐ **Öffentlich**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden ist.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Configurazione firewall Compass Software

Dopo **Avanti**, nella finestra successiva chiamare la regola **Poet DB Server** e fare clic su **Fine**.

Con Compass Software **10.10.x.x** o successivo, chiamare la regola **Poet DB Server 12.0**



Assistent für neue eingehende Regel

Name

Geben Sie den Namen und die Beschreibung dieser Regel an.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil
- Name**

Name: Poet DB Server

Beschreibung (optional):

< Zurück Fertig stellen Abbrechen