



Compass Software

INSTALLAZIONE LICENZA SINGOLA



ISTRUZIONI PER L'USO

Installazione licenza singola

Indice

Preparare l'installazione	3
Chiave di licenza e driver	3
Installazione dei dati di licenza	5
Installazione del software	5
Configurazione del software in Windows	8

Installazione licenza singola

Preparare l'installazione

Rispettare i requisiti di sistema attuali, presenti nei file di installazione scaricati in

..\Documentation\Deutsch\Anleitungen\Systemvoraussetzungen.pdf

Per sicurezza, le **chiavi hardware** vengono inviate senza licenze abilitate e devono essere inizializzate. Richiedere i dati di licenza inviando a service@compass-software.de una scansione del modulo di risposta. Arriverà un link al server da cui scaricare il file di inizializzazione. Farlo prima dell'installazione!

L'installazione sul PC richiede sempre diritti di **amministratore**.

Durante l'installazione chiudere tutte le altre applicazioni!

Per domande o problemi di installazione,
contattare l'assistenza:

www.service.compass-software.de


Chiave di licenza e installazione driver

Normalmente il driver si installa automaticamente in background dopo aver collegato la chiave.

Talvolta, per vari motivi, non succede. Occorrono allora gli interventi manuali descritti qui.

Tutti i driver sono nel pacchetto estratto, ad es. C:\Temp\DRIVER. Estrarre prima il file scaricato (ad es. **10_12_29_0.EXE**) con doppio clic. Il percorso predefinito è **C:\TEMP**.

Per verificare l'installazione automatica, aprire **Dispositivi e stampanti** (in Windows 10: **Impostazioni – Dispositivi – Bluetooth e altri dispositivi – Dispositivi e stampanti**).




Installazione licenza singola


Normalmente il dispositivo appare come sotto.

Proseguire con **Installazione dei dati di licenza**.

Se non compare lì ma con un avviso giallo in **Gestione dispositivi**, clic destro su **USB Serial Converter** e scegliere voce **Proprietà**:




Nella scheda **Driver**, scegliere **Aggiorna driver** e cercare i driver nel computer.



Installazione licenza singola

Inserire il percorso “C:\Temp\Driver\FTDI” per la ricerca:



Fare clic su **Avanti** e installare il driver!

Installazione dei dati di licenza

Avviare con doppio clic il file di inizializzazione scaricato, ad es. **USB12345678C.exe**, e seguire i menu.

Nota:

Secondo i permessi Windows, può essere necessario avviare il file con clic destro, **Esegui come amministratore**.

Installazione del software

Nota:

Si consiglia di usare i percorsi predefiniti di installazione e temporanei.

Avviare l'installazione dal file CS-Start.exe scaricato.


Installazione licenza singola

Nella schermata iniziale scegliere la lingua dalle bandiere e fare clic su **Installazione**.



Dopo **Avanti** compare Treppensoftware- Programme ND Setup.

Scegliere il tipo Installazione singola.



Fare clic su **Avanti**.

Installazione licenza singola

Scegliere la cartella di installazione, che deve trovarsi su un disco locale del computer.

Fare clic su **Avanti**.

Definire la cartella temporanea, anch'essa su disco locale.

Fare clic su **Avanti**.


Scegliere i componenti da installare.

Treppensoftware-Programme Anwendungen e Konfiguration sono obbligatori e non possono essere deselezionati.

Selezionare i seguenti componenti:

- Treppensoftware-Programme Anwendungen
- Treppensoftware-Programme Konfiguration
- Database
- almeno una lingua disponibile
- Quotatura
- Licenza online (*per lavoro senza chiave hardware*)

Importante: quando si usa la licenza online, consultare la [guida collegata!](#)



Le altre voci sono facoltative e non indispensabili.

Fare clic su **Avanti**.

Installazione licenza singola

Proseguire e seguire i dialoghi fino alla fine.

L'installazione termina interrogando la chiave di licenza, poi si chiude.


Riavviare infine il PC. Il programma dovrebbe avviarsi dall'icona desktop; potrebbe servire una piccola modifica, descritta nel capitolo **Configurazione del software in Windows**.

Configurazione del software in Windows

Windows 10 e 11 normalmente non concedono agli utenti diritti di scrittura in C:\Programme (C:\Programme(x86) nei sistemi a 64 bit).

Compass Software è installato in Programme. Nella cartella si trova anche **Database**, dove saranno salvati i progetti. Qui serve **accesso completo**.


Aprire Esplora file e, in C:\Programme, fare clic con il pulsante destro su Compass Software. Aprire le proprietà della cartella.




Nelle proprietà, scheda **Sicurezza**, scegliere **Modifica**. Si apre Autorizzazioni per **Compass Software**.

Scegliere **Aggiungi**.


Installazione licenza singola



Inserire **Everyone** nel menu e confermare con **OK**.



Everyone compare nell'elenco e comprende tutti gli utenti presenti o futuri del PC. In basso attivare Consenti **scrittura**, poi chiudere entrambi i menu con OK.



Il software può avviarsi dal collegamento desktop senza diritti di amministratore.

Se non si avvia, contattare l'assistenza:

www.service.compass-software.de