



Compass Software

NAMESTITEV SAMOSTOJNE LICENCE



NAVODILA ZA UPORABO

Namestitev samostojne licence

Vsebina

Priprava namestitve	3
Licenčni ključ in namestitev gonilnika	3
Namestitev licenčnih podatkov	5
Namestitev programske opreme	5
Nastavitev programske opreme v Windows	8

Namestitev samostojne licence

Priprava namestitve

Upoštevajte naše trenutne sistemske zahteve. Najdete jih v prenesenih namestitvenih datotekah pod

..\Documentation\Deutsch\Anleitungen\Systemvoraussetzungen.pdf

Poslani **licenčni ključi** so zaradi varnosti praviloma brez aktiviranih licenc in jih morate najprej inicializirati. Za licenčne podatke pošljite skenirano povratno potrdilo na service@compass-software.de. Nato prejmete povezavo do našega strežnika za prenose, kjer prenesete datoteko za inicializacijo licenčnega ključa. To morate storiti pred začetkom namestitve!

Za namestitev na računalnik morate imeti **skrbniške pravice**.

Med namestitvijo ne smejo biti odprte druge aplikacije!

Če imate vprašanja ali težave pri namestitvi, vam je na voljo naša podpora:

www.service.compass-software.de


Licenčni ključ in namestitev gonilnika

Gonilnik bi se moral po priključitvi licenčnega ključa samodejno namestiti v ozadju.

Izkušnje pa kažejo, da se to iz različnih razlogov včasih ne zgodi. Takrat so potrebni ročni posegi, opisani v teh navodilih.

Vsi potrebni gonilniki so v razširjenem prenesenem paketu, npr. v mapi C:\Temp\DRIVER. Če nameščate iz prenesene datoteke (npr. **10_12_29_0.EXE**), jo morate najprej razširiti z dvojnim klikom. Privzeto se podatki razširijo v **C:\TEMP**.

Za preverjanje samodejne namestitve ključa odprite meni **Naprave in tiskalniki** (v Windows 10: **Nastavitve – Naprave – Bluetooth in druge naprave – Naprave in tiskalniki**).




Namestitev samostojne licence


Naprava je običajno prikazana, kot je spodaj.

Nadaljujete lahko s poglavjem **Namestitev licenčnih podatkov**.

Če naprava tam ni prikazana, temveč ima v **Upravitelju naprav** Windows rumeno opozorilo, z **desno miškino tipko** kliknite **USB Serial Converter** in izberite **Lastnosti**:




Na zavihku **Gonilnik** odprite **Posodobí gonilnik**. Izberite iskanje gonilnikov v računalniku.



Namestitev samostojne licence

Kot mesto za iskanje gonilnikov navedite pot »C:\Temp\Driver\FTDI«:



Nato kliknite **Naprej** in namestite gonilnik!

Namestitev licenčnih podatkov

Z dvojnim klikom zaženite preneseno datoteko za inicializacijo ključa, npr. **USB12345678C.exe**, in sledite menijem.

Opomba:

Glede na pravice v Windows boste morda morali datoteko klikniti z desno miškino tipko in izbrati **Zaženi kot skrbnik**.

Namestitev programske opreme

Opomba:

Za namestitveno in začasno pot priporočamo uporabo vnesenih privzetih poti.

Namestitev začnite z zagonom prenesene datoteke CS-Start.exe.


Namestitev samostojne licence

V pozdravnem oknu prek državnih zastav izberite želeni jezik in kliknite **Namestitev**.



Ko pozdravno okno potrdite z **Naprej**, se odpre okno Treppensoftware-Programme ND Setup.

Izberite vrsto nastavitve Namestitev za samostojno delovno mesto.



Kliknite **Naprej**.

Namestitev samostojne licence

V naslednjem oknu izberite mapo za namestitev programske opreme. Mapa mora biti na lokalnem disku računalnika.

Kliknite **Naprej**.

Zdaj določite mapo za začasne podatke. Tudi ta mora biti na lokalnem disku.

Kliknite **Naprej**.


Izberite komponente za namestitev.

Komponenti Programi za stopnišča – Aplikacije in Nastavitev sta obvezni in ju ni mogoče izklopiti.

Izbrati morate naslednje komponente:

- Programi za stopnišča – Aplikacije
- Programi za stopnišča – Nastavitev
- Podatkovna baza
- najmanj en razpoložljivi jezik
- Kotiranje
- Spletno licenciranje (*za delo brez licenčnega ključa*)

Pomembno: pri delu s spletnim licenciranjem upoštevajte [povezana navodila!](#)



Druge komponente so izbirne in niso nujne za delo s programsko opremo.

Kliknite **Naprej**.

Namestitev samostojne licence

Nadaljujte namestitev in sledite navodilom v pogovornih oknih do konca.

Namestitev se konča s preverjanjem licenčnega ključa. Namestitveni program se nato zapre.


Nazadnje znova zaženite računalnik. Program bi nato morali zagnati z ikono na namizju. Morda bo potrebna še manjša sprememba; glejte poglavje **Nastavitev programske opreme v Windows**.

Nastavitev programske opreme v Windows

Windows 10 in 11 sta privzeto nastavljena tako, da uporabnik nima pravice pisanja v mape C:\Programme (C:\Programme(x86) pri 64-bitnih operacijskih sistemih).

Compass Software je nameščena v mapi Programme. V namestitveni mapi je tudi mapa **Database**, v kateri se pozneje shranjujejo vsi projektni podatki. Tukaj potrebujemo **poln dostop**.


Za to nastavitev odprite Raziskovalec Windows. V namestitveni poti C:\Programme z desno miškino tipko kliknite mapo Compass Software in odprite njene lastnosti.




V lastnostih izberite zavihek **Varnost** in **Uredi**. Odpre se meni Dovoljenja za **Compass Software**.

Izberite **Dodaj**.


Namestitev samostojne licence



V meni vnesite **Vsi** in ga zaprite z **OK**.



Vsi je zdaj na seznamu kot oznaka za vse obstoječe in prihodnje uporabnike računalnika. Spodaj označite Dovolj pri pravici **Pisanje**. Nato oba menija zaprite z **OK**.



Zdaj lahko program zaženete prek bližnjice na namizju brez skrbniških pravic.

Če zagon ni mogoč, se obrnite na našo podporo:

www.service.compass-software.de