



Compass Software

INSTALLATION EINZELPLATZ-LIZENZ



BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

Vorbereitung der Installation	3
Der Lizenzstecker und Treiber-Installation	3
Installation der Lizenzinformationen.....	5
Installation der Software	5
Konfiguration der Software im Windows Betriebssystem.....	8

Installation Einzelplatz-Lizenz

Vorbereitung der Installation

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Systemvoraussetzungen. Sie finden diese in den heruntergeladenen Installationsdateien unter

..\Documentation\Deutsch\Anleitungen\Systemvoraussetzungen.pdf

Ggf. verschickte **Lizenzstecker** werden aus Sicherheitsgründen generell ohne Lizenzfreigaben geliefert, sie müssen erst initialisiert werden. Bitte die Lizenzinformationen mit dem Rückschreiben als Scan bei service@compass-software.de anfordern. Sie erhalten dann einen Link zu unserem Downloadserver, von dem Sie die Datei zum Initialisieren des Lizenzsteckers herunterladen. Dies muss vor Beginn der Installation geschehen!

Bei der Installation auf den PC müssen grundsätzlich **Administrator**-Rechte vorhanden sein.

Achten Sie zusätzlich bitte darauf, dass bei der Installation keine anderen Anwendungen geöffnet sind!

Sollten Sie Fragen haben oder ein Problem bei der Installation auftreten, stehen wir mit unserem Support zu Ihrer Verfügung:

www.service.compass-software.de


Der Lizenzstecker und Treiber-Installation

Generell sollte der Treiber automatisch nach dem Aufstecken des Lizenzsteckers im Hintergrund installiert werden.

Die Erfahrung zeigt aber, dass dies aus unterschiedlichen Gründen manchmal nicht passiert. Dann sind manuelle Eingriffe notwendig, die in dieser Anleitung beschrieben werden.

Alle benötigten Treiber sind extrahierten Downloadpaket im Verzeichnis, z.B. C:\Temp\DRIVER. Wenn von einer heruntergeladenen Datei (bspw. **10_12_29_0.EXE**) installiert wird, muss diese erst mit einem Doppelklick entpackt werden. Im Standard werden die Daten nach **C:\TEMP** entpackt.

Um zu prüfen, ob der Stecker automatisch installiert wurde, gehen Sie in das Menü **Geräte und Drucker** (bei Windows 10 unter: **Einstellungen – Geräte – Bluetooth- und andere Geräte – Geräte und Drucker**).




Installation Einzelplatz-Lizenz


Normalerweise wird das Gerät wie unten dargestellt.

Es kann mit dem Kapitel **Installation der Lizenzinformationen** fortgefahren werden.

Wird das Gerät dort nicht angezeigt, sondern mit einem gelben Warnhinweis im **Gerätemanager** von Windows, klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Gerät **USB Serial Converter** und wählen den Menüpunkt **Eigenschaften**:




Navigieren Sie nun zu dem Punkt **Treiber aktualisieren** im Reiter **Treiber**. Dort wählen Sie, dass Sie die Treiber auf Ihrem Computer suchen wollen



Installation Einzelplatz-Lizenz

Geben Sie als Ort, in dem nach Treibern gesucht werden soll, den Pfad „C:\Temp\Driver\FTDI“ an:



Klicken Sie danach auf **Weiter** und installieren den Treiber!

Installation der Lizenzinformationen

Die heruntergeladene Datei zum Initialisieren des Steckers, zum Beispiel **USB12345678C.exe**, mit einem Doppelklick starten und der Menüführung folgen.

Hinweis:

Je nach Rechtevergabe des Windows Betriebssystems kann es erforderlich sein, die Datei über einen Rechtsklick anzuwählen und mit dem Menüpunkt **Als Administrator ausführen** zu starten.

Installation der Software

Hinweis:

Bei Installations- und Temporär Pfad empfehlen wir, die eingetragenen Standard Pfade zu benutzen.

Starten Sie die Installation durch Aufrufen der heruntergeladenen CS-Start.exe-Datei.


Installation Einzelplatz-Lizenz

Im Begrüßungsfenster wählen Sie bitte über die Landesflaggen die gewünschte Sprache und beginnen mit einem Klick auf **Installation**.



Nachdem Sie das Begrüßungsfenster mit **Weiter** bestätigt haben, erscheint das Fenster Treppensoftware-Programme ND Setup.

Hier wählen Sie den Setuptyp Einzelplatz Installation.



Klicken Sie auf **Weiter**.

Installation Einzelplatz-Lizenz

Im folgenden Fenster wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Software installiert werden soll. Das Verzeichnis muss auf einer lokalen Festplatte des Rechners liegen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Jetzt geben Sie das Verzeichnis für temporäre Daten an. Auch dieses Verzeichnis muss auf der lokalen Festplatte liegen.

Klicken Sie auf **Weiter**.


Nun wählen Sie die Komponenten aus, die installiert werden sollen.

Die Komponente Treppensoftware-Programme Anwendungen und Konfiguration sind unbedingt notwendig und können bei der Auswahl nicht deaktiviert werden.

Es sind folgende Komponenten anzuwählen:

- Treppensoftware-Programme Anwendungen
- Treppensoftware-Programme Konfiguration
- Datenbank
- mindestens eine der verfügbaren Sprachen
- Bemassung
- Online-Lizenzierung (*im Falle des lizenzsteckerlosen Arbeitens*)

Wichtig: Beim Arbeiten mit der Online-Lizenzierung bitte die [verlinkte Anleitung](#) beachten!



Die anderen Einträge sind optional und nicht unbedingt nötig für die Arbeit mit der Software.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Installation Einzelplatz-Lizenz

Fahren Sie mit der Installation fort und befolgen Sie die Anweisungen in den Dialogfenstern bis zum Abschluss der Installation.

Die Installation endet mit einer Abfrage des Lizenzsteckers. Das Installationsprogramm schließt sich danach.


Zum Abschluss starten Sie bitte den PC neu, danach sollte es möglich sein, das Programm über das Icon auf dem Desktop zu starten, eventuell muss noch eine kleine Änderung vorgenommen werden, siehe dazu Kapitel **Konfiguration der Software im Windows Betriebssystem**.

Konfiguration der Software im Windows Betriebssystem

Windows 10 und 11 Betriebssysteme sind im Standard so konfiguriert das der Benutzer auf die Ordner C:\Programme (C:\Programme(x86) bei 64bit Betriebssystemen) keine Schreibrechte hat.

Die Compass Software ist im Programme Ordner installiert. Im Installationsverzeichnis der Compass Software wird auch der Ordner **Database** angelegt in dem später alle Planungsdaten abgelegt werden. Wir benötigen hier **Vollzugriff**.


Für diese Einstellung öffnen Sie den Windows Dateibrowser und wählen im Installationspfad C:\Programme die Compass Software mit der rechten Maustaste an. Hier öffnen Sie die Eigenschaften des Ordners.




In den Eigenschaften wählen Sie die Karteikarte **Sicherheit** und den Menüpunkt **Bearbeiten**. Es öffnet sich ein weiteres Menü Berechtigungen für **Compass Software**.

Sie wählen **Hinzufügen**.


Installation Einzelplatz-Lizenz



Sie tragen in das Menü **Jeder** ein und schließen es mit **OK**



Jeder steht jetzt in der Liste als Platzhalter für alle Benutzer die auf dem PC existieren oder noch angelegt werden und erhält unten in der Liste einen Haken bei **Schreiben** zulassen. Danach werden die Menüs beide mit OK beendet.



Jetzt können Sie die Software über die Desktopverknüpfung starten, ohne dies als Administrator tun zu müssen. Sollte der Start der Software nicht möglich sein, bitte wenden Sie sich an unseren Support:

www.service.compass-software.de